



News Dezember 2006

21.12.2006 21.12.2006 17

[<< zurück](#)

Tipps & Tricks TecLocal 3.0 – Automatisches Anmelden und Überspringen des animierten TecLocal-Intro

Lernen Sie in dieser Tipps&Tricks-Ausgabe wie sich der TecLocal durch Überspringen des animierten TecLocal-Intros schneller starten lässt. Profitieren Sie außerdem von der Beschreibung, wie Sie eine automatische Anmeldung am TecLocal-Client einrichten können.

Überspringen des animierten TecLocal-Intro

Durch unterdrücken der Animation des TecCom-Logos am Start öffnet der TecLocal-Client schneller und Sie gelangen direkt zur Anmeldemaske.

Vorgehen:

1. Folgender Eintrag ist im [DEBUG]-Abschnitt der Tec-Client.ini-Datei (bspw. mit einem Texteditor) zu erstellen:
SkipIntro=1
2. Wählen Sie zwischen 1 = ohne Intro ODER 0 = mit Intro
3. Datei speichern

```

TEC-Client.ini - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
; absolute path to order transfer file
OrderTransferFile=
1=C:\TecCom\Client 2.4.012\orderTransfer\de\orderTransferDemo.dat
; ----- Debug -----
[DEBUG]
SkipIntro=1
; should Messages to Teccom Server be logged?
; 0 = no, 1 = yes
MessageLogging=0
; level of messages to log, integer from
; 1 = no log to 5
MessageLogLevel=5
; absolute path of logging directory
LogDirectory=C:\TecCom\Client 2.4.012\Log
; should program work with test responder or online
ResponderEnabled=0
  
```

Hinweise:

- Die Tec-Client.ini finden Sie im Hauptverzeichnis der Client-Installation. Sie ist ein essentieller Teil der TecLocal-Software. Falsche Einträge oder Änderungen können dazu führen, dass der TecLocal nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
- Für Änderungen benötigen Sie unter Umständen Administratorenrechte auf dem PC.

Automatisches Anmelden

Starten Sie den TecLocal mit einer automatischen Anmeldung und umgehen Sie so den manuellen Anmeldeprozess. Dadurch wird das Anmelden verkürzt und es entstehen keine Probleme mehr mit vergessenen Passwörtern.

Vorgehen:

1. Rechts-Klick auf das auf dem „Desktop“ befindliche TecLocal-Symbol oder auf die Verknüpfung unter Start-Programme-TecCom. Falls Sie bisher keine Verknüpfung haben, erstellen Sie diese wie folgt: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die TEC-Client.exe im TecCom-Verzeichnis und

- ▶ Home
- ▶ Unternehmen
- ▶ Produkte&Services
- ▶ News & Presse
- News
- Newsletter ABO
- Events
- Archiv
- Presse
- ▶ Anwender
- ▶ CAP-Standard

wählen Sie „Verknüpfung erstellen“. Kopieren Sie diese im Anschluss auf Ihren Desktop oder an einen anderen Ort, von dem aus Sie den TecLocal starten.

2. Unter „Eigenschaften“ – „Ziel“ folgenden Eintrag hinzufügen. Achten Sie bitte auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen:
/usr:name /pwd:passwort /autologon
Beispiel: C:\TecCom\TEC-Client.exe /usr:Orderer /pwd:123car /autologon
3. Name (Benutzerkennung) und Passwort (Kennwort) mit Ihren Daten ersetzen
4. Änderungen übernehmen und auf „OK“ klicken.
5. Um weitere automatische Anmeldungen, z.B. für unterschiedliche Mitarbeiter, zu erstellen, kopieren Sie das TecLocal-Symbol und wiederholen die Schritte zwei bis vier.



Hinweise:

- Die Anmeldedaten sind bei dieser Art der Anmeldung nicht verschlüsselt sondern im Klartext hinterlegt. Jede Person die Zugriff auf den Desktop hat, kann den TecLocal benutzen und die Daten einsehen. Aus sicherheitstechnischen Gesichtspunkten sollte das automatische Anmelden deswegen nur nach reiflicher Überlegung eingesetzt werden.
- Als Benutzerkennung darf beim Autologon kein Leerzeichen verwendet werden. Die Variante „TecCom Marketing“ wäre nicht zulässig, „TecCom-Marketing“ oder „TecCom_Marketing“ jedoch schon.

Bei Fragen steht Ihnen unser Help Desk unter support@teccom.de und 01802 – 83 22 66* gerne zur Verfügung.

*0,06 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz