



Noticias Enero/Febrero 2007

23.02.2007 23.02.2007.21

[<< back](#)

Trucos & Consejos TecLocal 3.0 – Inicio automático saltando la introducción animada TecLocal

En esta edición de Trucos & Consejos puede aprender a abrir su TecLocal más rápido saltando la introducción animada. También se le mostrará cómo configurar un inicio automático para su TecLocal.

Saltar la introducción del TecLocal

Usted puede agilizar la apertura de su TecLocal saltando la animación con el TecCom logo que figura al comienzo, de forma que vaya directamente a la pantalla de inicio.

Pasos:

1. Añada la siguiente entrada al [DEBUG] de su archivo TEC-Client.ini (por ejemplo con un editor de texto):
SkipIntro=1
2. Puede elegir entre 1 = sin introducción ó 0 = con introducción.
3. Guardar el archivo.

```
TEC-Client.ini - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Z
; absolute path to order transfer file
OrderTransferFile=
1=C:\TecCom\Client 2.4.012\OrderTransfer\de\OrderTransferDemo.dat
; ----- Debug -----
[DEBUG]
SkipIntro=1
; should Messages to Teccom Server be logged?
; 0 = no, 1 = yes
MessageLogging=0
; level of messages to log, integer from
; 1 = no log to 5
MessageLogLevel=5
; absolute path of logging directory
LogDirectory=C:\TecCom\Client 2.4.012\Log
; should program work with test responder or online
ResponderEnabled=0
```

Consejos:

- El archivo TEC-Client.ini se encuentra ubicado en el directorio principal de su instalación TecClient. Es una parte esencial del software TecLocal. Atención, una entrada errónea o un cambio puede provocar el mal funcionamiento de su TecLocal.
- Es posible que requiera derechos de administrador en su PC para llevar a cabo esos cambios.

Inicio automático

Arranque la sesión de su TecLocal automáticamente para evitar el inicio manual. Esta forma es más rápida y le ahorrará problemas si olvida su contraseña.

Pasos:


1. Cliquee con el botón derecho de su ratón sobre el símbolo TecLocal de su escritorio o en el enlace en Inicio-Programas-TecCom. Si no dispone de ese enlace, así es como puede crearlo. Cliquee con el botón derecho de su ratón en TEC-Client.exe en el directorio TecCom y seleccione "Add link." A continuación copielo a su escritorio o a otro lugar desde el que abra su TecLocal.
2. En "Propiedades" – "Destino" añada la siguiente entrada. Asegúrese de escribirla correctamente, incluyendo espacios:
/usr:name /pwd:password /autologon



- Inicio
- Empresa
- Productos&Servicio
- Noticias&Prensa
 - Newsletter
 - Archivo News
 - Noticia de Prensa
- Usuario TecCom
- CAP-Standard

Ejemplo: C:\TecCom\TEC-Client.exe /usr:Orderer /pwd:123car /autologon

3. Sustituya "nombre" (UserID) y "contraseña" con su propio código de usuario y contraseña.
4. Acepte los cambios y haga click en "OK."
5. Para ajustar inicios automáticos adicionales, por ejemplo para otros empleados, copie el símbolo TecLocal y repita los pasos dos al cuatro.



Consejos:

- Para este tipo arranque del programa los datos de conexión no están encriptados; por lo tanto cualquier persona con acceso al escritorio de su ordenador puede usar el TecLocal o ver los datos de inicio de sesión. Por razones de seguridad le recomendamos que lo considere antes de implementar la opción de inicio automático.
- Para el inicio de sesión automático los espacios en el nombre de usuario no están permitidos. Por ejemplo "TecCom Marketing" no sería válido; "TecCom-Marketing" o "TecCom_Marketing" sí.

Si tiene preguntas no dude en ponerse en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente en soporte@teccom-eu.net o en el teléfono 902 195 857.